

# ITA\_利用手順マニュアル

Cobbler-driver

一第1.9版一

Copyright © NEC Corporation 2019. All rights reserved.

## 免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。 本書の内容の一部または全部を無断で転載および複写することは禁止されています。 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。 日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

## 商標

- ・ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- Ansibleは、Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。 なお、®マーク、TMマークは本書に明記しておりません。 ※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

## 目次

目炎	欠	2
はじ	こめに	3
1	Cobbler driver 概要	4
1	1.1 Cobbler について	4
1	1.2 Cobbler driver について	5
2	Cobbler driver コンソールメニュー構成	6
2	2.1 メニュー/画面一覧	6
3	Cobbler 利用手順	7
3	3.1 作業フロー	7
	3.1.1 Cobbler を用いたインストール作業フロー	7
4	Cobbler driver 機能 · 操作方法説明	10
4	1.1 基本コンソール	10
	4.1.1 機器一覧	10
4	I.2 Cobbler Driver コンソール	12
	4.2.2 インターフェース情報	12
	4.2.3 プロファイルリスト	14
5	インストールの実行	15
5	5.1 インストールの仕組み	15
5	5.2 インストールの開始	15
6	運用操作の注意点	18
6	5.1 Cobbler サーバー側のデータリレイストレージパスファイル	18
6	6.2 ログレベルの変更	18
6	5.3 メンテナンス方法について	19
	6.3.1 Cobbler driver Back yard プロセスの起動/停止/再起動	19
6	6.4 bootloader ファイルのダウンロード	19
7	トラブルシューティング	20

## はじめに

本書では、ITA システムの機能および操作方法について説明します。

## 1 Cobbler driver 概要

本章では、Cobbler および、Cobbler Driver について説明します。

#### 1.1 Cobbler について

Cobbler は、OS のインストールを自動化するツールです。

Cobbler サーバー上にインストールメディアと、インストール時の設定情報を記載したキックスタートファイルを登録し、ネットワークに接続した機器に対してこれらを配布することで、ネットワークインストールを可能とします。Cobbler を利用することで、OS のインストールを効率的に実施することができます。



図 1.1-1 Cobbler システム概要

Cobbler および、Cobbler Web の詳細情報は、Cobbler の開発元である Cobbler Project の情報を参照 してください。

#### 1.2 Cobbler driver について

Cobbler driver は、ITA システムのオプションとして機能し、ITA システムで登録した構築対象のサーバー 機器に対し、Cobbler を用いて OS のネットワークインストールを行います。



図 1.2-1 ITA システム概要

・ Cobbler、ITACobbler driver の利用イメージ

OS インストールメディア、およびインストール設定のキックスタートファイルからなるプロファイルの登録は Cobbler で行います。

ITA の Cobbler Driver では、Cobbler に登録したプロファイル情報を参照でき、構築する機器とプロファ イル情報を関連付けることができます。



図 1.2-2 Cobbler, ITACobbler Driver の利用イメージ

## 2 Cobbler driver コンソールメニュー構成

本章では、ITA コンソールのメニュー構成について説明します なお、Web コンソールへのログイン方法、およびメニュー画面の構成要素/基本的な操作については、 「利用手順マニュアル 基本コンソール」を参照してください。

## 2.1 メニュー/画面一覧

① ITA 基本コンソールのメニュー

Cobbler driver で利用する ITA 基本コンソールのメニューー覧を以下に記述します。

No	メニューグループ	メニュー・画面	説明
1	ITA 基本コンソー	機器一覧	HW 機器種別 SV のもので、Cobbler 利用情報に必要なパラメータ
	ル		一を登録
2	ITACobbler コン	インターフェース情報	情報連携用共有ファイルのディレクトリを設定
3	ソール	プロファイルリスト	Cobbler に登録されているプロファイルの一覧を表示

#### 表 2.1-1 基本コンソール メニュー/画面一覧

## 3 Cobbler 利用手順

Cobbler の設定から、インストール対象サーバーヘインストールを行うまでの利用手順について説明します。

## 3.1 作業フロー

Cobblerを使用したインストール作業における標準的な作業フローは以下のとおりです。 各作業の詳細は次項に記載しています。 ITA 基本コンソールの利用方法は、「利用手順マニュアル 基本コンソール」を参照してください。

#### 3.1.1 Cobbler を用いたインストール作業フロー

以下は、ITA 環境において Cobbler を用いたインストール作業を実行するまでの流れです。



図 3.1-1 インストール作業流れ図

#### ● 作業フロー詳細と参照先

- ディストリビューションのインポート
  Cobbler に OS のインストールメディアをインポートします。
- キックスタートファイルの作成
  Cobbler にインストール作業に設定する基本情報を定義したキックスタートファイルを作成します。
- ③ プロファイルの作成 ディストリビューションとキックスタートファイルを関連付けたプロファイルを設定します。
- ④ 設定の反映 Cobbler に設定した内容をインストールに使用可能にし、ITA ヘフィードバックします。
- ⑤ インストール対象サーバーの MAC アドレス確認
  ITA の機器情報の登録に必要な、インストール対象サーバーの MAC アドレスを確認します。
- ⑥ 機器情報に Cobbler 利用情報の登録 ITA の機器情報の Cobbler 利用情報を登録します。 詳細は本書「4.1.1 機器一覧」を参照してください。
- ⑦ ITA の機器一覧を Cobbler に反映
  ITA の機器情報に登録した設定情報でインストールができる様、ITA 機器一覧を Cobbler に同期します。
- ⑧ インストールの開始
  インストール対象サーバーへ OS のインストールと設定を行います。

#### ■ 登録画面項目一覧凡例

次項に記載の登録画面項目一覧表の内容について説明します。



①項目

・サブメニュー内の項目名です

#### ②説明

項目に対する説明です

#### ③入力必須

- ・〇:項目に対する内容の入力が必須の項目
- ・- :項目に対する内容の入力が任意の項目

#### ④入力形式

- ·手動入力:手動での入力が必要な項目
- ・自動入力:自動で内容が入力される項目
- ・チェックボックス:チェックボックス形式の項目
- ・ボタン:ラジオボタン形式の項目
- ・リスト選択:リストボックス形式の項目

#### ⑤制約事項

・項目に対する制約事項(文字数制限など)です

## 4 Cobbler driver 機能・操作方法説明

本章では、Cobbler driver で利用する各コンソールの機能について説明します。

## 4.1 基本コンソール

本節では、ITA 基本コンソールでの操作について記載します。

本作業は ITA 基本コンソールマニュアルを参照して、ITA 基本コンソール画面内で作業を実施してください。

#### 4.1.1 機器一覧

(1) [機器一覧]では、構成管理対象のホストの情報を登録/更新/廃止を行います。 本書では、Cobbler driver の動作に必要となる機器一覧の項目(赤枠)について説明します。

Exastre	● 基本コン	ソール							ようこそ[システム】 ログインID [adm
T Automatio	n <u> </u>							ロールノ	マワード変更 ログ
	5X9H								
	表示フィルタ								△閉
苋						Ether	rWakeOnLan		
	廃止	管理システム項番	HW機器種別			MACアドレス	ネットワークラ	最終更新日時	最終更新者
	廃止含まず 🖌	~						~	
		▼ ブルダウン検索	▼ プルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ プルダウン検索	▼ プルダウン検索	▼ プルダウ		▼ プルダウン4
	廃止含まず 🗸	〕~ 〔 ▼ プルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ ブルダウ:	)~[	
	<								
	フィルタ	マンフィル	タクリア						
	☑ オートフィルタ								
	一覧/更新								7
	登録								
	全件ダウンロード	・とファイルアップロード編	集						7
	変更履歴								

図 4.1-1 サブメニュー画面(機器一覧)

(-)									
				Ether\	VakeOnLan		<b>-</b> 2	ブインパスワード	
管理システム項目	HW機器種別	ホスト <b>名*</b>	IPアドレス*	MACアドレス	ネットワークデバイス名	ログインユーザID	管理	ログインパスワード	
自動入力	-						-		
									דיי:
<									>

(2)「登録」-「登録開始」ボタンより、機器情報の登録を行います。

図 4.1-2 登録画面(機器一覧 - 共通項目)

	Cobbler利用情報									
プロファイル	Interface	MACアドレス	Netmask	Gateway	Static					
-										

#### 図 4.1-3 登録画面(機器一覧 - Cobbler 利用情報)

(3) 登録画面の共通項目一覧は以下のとおりです。 Web 画面のカラム名の後ろに赤のアスタリスク(\*)が付いているカラムが必須入力になります が、Cobbler driverを利用する場合には、Cobbler 利用情報も必須入力になります。 未入力で作業実行した場合、想定外エラーとなる場合があります。

表 4.1	-1	登録画面項	目一覧	(機器一	<b>覧</b> )
-------	----	-------	-----	------	------------

項目		説明	入力 必須	入力形式	制約事項
管理システ	ム項番	登録情報を識別する一意のIDが自動入力されます	-	自動入力	-
ホスト名		ホスト名を記入します	0	手動入力	最大長 128 バイト
IP アドレス		IP アドレス(xxx.xxx.xxx.形式)を記入します	0	手動入力	
Cobbler	プロファイル	インストールに使用するプロファイルを選択します	0	リスト選択	Cobbler に事前に
利用情報					登録済みである事
	INTERFACE	インストール対象サーバーのネットワークインタフェ	0	手動入力	-
		イスの名称を記入します			
	MAC アドレス	インストール対象サーバーの MAC アドレス	0	手動入力	-
		(xx:xx:xx:xx:xx:xx 形式)を記入します			
	NETMASK	インストールを行うネットワークのサブネットマスク	0	手動入力	-
		(xxx.xxx.xxx.xxx 形式)を記入します			
	GATEWAY	インストールを行うネットワークのデフォルトゲートウ	0	手動入力	-
		ェイ(xxx.xxx.xxx.xxx 形式)を記入します			
	STATIC	インストール対象サーバーの IP アドレスタイプを	0	手動入力	-
		指定します。			
		0(ゼロ):DHCP 割り当ての IP アドレス(※)			
		1 : 固定 IP アドレス			

※「DHCP 割り当ての IP アドレス」タイプを指定する場合、当画面で登録する IP アドレスの記入は、最初は 他と重複しない仮の値で登録し、DHCP 割り当て後、改めて IP アドレスを更新してください。

#### 4.2 Cobbler Driver コンソール

本節では、Cobbler Driver コンソールでの操作について記載します。 ITA 基本コンソールメニューの Cobbler コンソールを選択します。



図 4.2-1 CobblerDriver メニュー画面

- 4.2.2 インターフェース情報
  - (1) [インターフェース情報]では、ITA システム・Cobbler driver サーバーと Cobbler サーバーが共有するディレクトリのパスおよび Cobbler サーバーへの接続インタフェース情報の登録/更新/ 廃止を行います。詳細説明は、「システム構成/環境構築ガイド\_Cobbler-driver 編」を参照して ください。

※ インストール時に必要な値が設定されるため、基本的には設定の必要ありません。

	Cobbler					0-4 700	ようこそ(システム管理者)さん ログインID (administrator) フード変更 ログアウト
≡ Menu							
*1>*===	說明						> <b>¤</b> ⊽
インターフェース情報	表示フィルタ						∆\$80-3
プロファイルリスト	Rat: No.	データリレイストレージパス(ITA)	アクセス構 アクセス許可ロール	67	最終更新日時	最终更新者	
	廃止含まず マ      ~        マブルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ ブルダウン検索	▼ プルダウン検索	~	▼ プルダウン検索	
	24109 24103	ゥクリア					
	ヹオートフィルタ						
	一覧/更新						50MA
	尾屋 夜話 更新 廃止 No.9 データリレイ	(ストレージパス(ITA)音 70世	クセス権 ス許可ロール会	最终更新日的争	最終更新者會		
	E 42 E 84 1 /exastro/data_re	elay_storage/cobbler_driver		2015/04/01 10:00:00	データボータビリティブロシージャ		
	フィルタ結業件数: 1						
	Excelds/J						
ETALMA 📑 🗐							

図 4.2-2 Cobbler Driver インターフェース情報 画面

(2)「登録」-「登録開始」ボタンをクリックし、データストレージパスの登録を行います。

No.	データリレイストレージパス(ITA)*	備考	最終更新日時	最終更新者
自動入力			自動入力	自動入力

#### 図 4.2-3 登録画面(インターフェース情報)

(3) インターフェース情報画面の項目一覧は以下のとおりです。 インターフェース情報が未登録または、複数レコード登録されている状態で作業実行した場合、 作業実行は想定外エラーとなります。

#### 表 4.2-1 登録画面項目一覧(インタフェース情報)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
データリレイストレージ	ITA システム・Cobbler driver サーバーから見たディ	0	手動入力	最大長 128 バイト
備考	自由記述欄です。	_	手動入力	最大長 4000 バイト

※1 データリレイストレージパスは、それぞれ異なるサーバーで運用される場合、ディレクトリパス名が異なる可能性があるため、別々に管理します。詳細は「システム構成/環境構築ガイド(Cobbler driver 編)」を参照してください。

4.2.3 プロファイルリスト

(1) [プロファイルリスト]では、Cobbler サーバーに作成済みのプロファイルの一覧の確認ができます。

※ 当画面は、Cobblerから引き渡される情報を表示している為、設定はありません。

図 4.2	-4 登録画面	i (プロファイ	<b>ルリスト)</b>
-------	---------	----------	--------------

プロファイルリスト画面の項目一覧は以下のとおりです。

Exastro	Cobbler					/	ようこそ[システム管理者]さん ログインID [administrator] スワード変更 ログアウト
<b>Ξ Menu</b> メインメニュー	説明						▽開く
インターフェース情報	表示フィルタ						△閉じる
7077711021	廃止	No.	プロファイル名	アクセス権 アクセス許可ロール	備考	最終更新日時 ~	最終更新者
	711/2	▼ ブルダウン検索 フィルタ・	▼ ブルダウン検索 クリア	▼ プルダウン検索	▼ プルダウン検索		▼ プルダウン検索
	☑オートフィルタ						
	一覧						△閉じる
	レコードはありません。						
	全件ダウンロード						▽開く
	変更履歴						<b>▽開</b> <
管理者に連絡							

表 4.2-2 表示画面項目一覧(プロファイルリスト)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
プロファイル名	Cobbler で生成されたプロファイル名が表示されます。	—	_	-
	* Cobbler から反映するタイミングはリアルタイムではな			
	いため、表示されるまで少し時間がかかる事があります。			
備考	未使用。	—	—	-
最終更新日時	対象プロファイルの最終更新日時が表示されます。	_	_	-
最終更新者	対象プロファイルの最終更新者が表示されます。	_	_	-

## 5 インストールの実行

本章では、Cobblerを利用し、インストール対象サーバーへ OS をインストールする流れについて説明します。

## 5.1 インストールの仕組み

インストールは PXE ブートを使用し、ネットワーク経由でインストール対象サーバーと、Cobbler サーバー 間で通信が行われ自動的に OS のインストールが進みます。



① 電源を入れると、IP アドレスを要求

IP アドレスと起動用 OS を送付

- ③ インストール OS と設定情報を要求
- ④ インストールと設定情報が送付され、OS のインストールが開始される

図 5.1-1 Cobbler インストール概要図

### 5.2 インストールの開始

インストール対象サーバーの電源を投入すると自動的に OS のインストールが開始されます。その際、キックスタートファイルに記載された設定が行われます。

(1) インストール対象サーバーの電源を投入します。 Cobbler の DHCP サーバーから IP アドレスが払出され、ネットワークブートが開始されます。 CLIENT MAC ADDR: 00 50 56 11 11 11 GUID: 564DC4BE-7ABC-F1E4-6DD6-22D293FE5DA1 CLIENT IP: 192.168.1.130 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.1.109 GATEWAY IP: 192.168.1.254 PXELINUX 3.86 2010-04-01 Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al !PXE entry point found (we hope) at 9E8E:0106 via plan A UNDI code segment at 9E8E len 0D2A UNDI data segment at 9838 len 6560 Getting cached packet 01 02 03 My IP address seems to be C0A80182 192.168.1.130 ip=192.168.1.130:192.168.1.109:192.168.1.254:255.255.0 TFTP prefix: / Trying to load: pxelinux.cfg/564dc4be-7abc-f1e4-6dd6-22d293fe5da1 Trying to load: pxelinux.cfg/01-00-50-56-11-11-11 Loading /images/centos7-x86\_64/vmlinuz. Loading /images/centos7-x86\_64/initrd.img.

(2) Cobbler からインストールするディストリビューションと設定ファイルが送信され、インストールが 行われます。インストール後、キックスタートファイルに記述した設定が自動的に行われます。



図 5.2-2 Cobbler 自動インストール(インストール実行中)

(3) インストールが完了するとログイン待ちの状態になります。ホスト名が ITA 機器一覧に設定した 名称である事を確認します。

図 5.1-1 Cobbler 自動インストール(ネットワークブート)



図 5.2-3 インストール完了時の表示

## 6 運用操作の注意点

ITA システムを活用する操作はクライアント PC のブラウザ画面からのユーザー利用による入力だけでは 無く、システム運用・保守による操作もあります。 用意している運用・保守の操作は次のとおりです。

- Cobbler 側のデータリレイストレージパスファイル
- ログレベルの変更
- メンテナンス

### 6.1 Cobbler サーバー側のデータリレイストレージパスファイル

Cobbler サーバーでは、ITA システムとのデータの受け渡しに使用するディレクトリを記録したファイルが、以下のディレクトリに配置されています。

~/ita-root/confs/backyardconfs/cobbler\_driver/path\_DATA\_RELAY\_STRAGE\_side\_Cobbler

データリレイストレージパスを変更する場合は、このファイルを書き換えてください。 同時に、ITACobbler コンソール:インターフェース情報で、ITA サーバー側で参照されるパスも、同じディレクトリを指すように変更してください。

## 6.2 ログレベルの変更

ITA システム 独立型プロセスのログレベルの変更方法は次のとおりです。

- NORMAL レベルへの変更 以下のファイルの 8 行目「DEBUG」を「NORMAL」に書き換えます。
   ログレベル設定ファイル:<u><インストールディレクトリ>/ita-root/confs/backyardconfs/ita\_env</u>
- ② DEBUG レベルへの変更
  以下のファイルの 8 行目「NORMAL」を「DEBUG」に書き換えます。
  ログレベル設定ファイル: <インストールディレクトリ>/ita-root/confs/backyardconfs/ita env

書き換え後、プロセス再起動(restart)後に有効になります。

再起動については「<u>6.3 メンテナンス方法について」</u>を参照してください。 ログファイルの出力先: <u><インストールディレクトリ>/ita-root/logs/backyardlogs</u>

## 6.3 メンテナンス方法について

#### 6.3.1 Cobbler driver Back yard プロセスの起動/停止/再起動

ITA システムのプロファイルリストを同期させる機能を例示します。

● プロセス起動

\$/usr/bin/systemctl start ky\_cobbler\_profileSync\_side\_ITA ↔

● プロセス停止

\$/usr/bin/systemctl stop ky\_cobbler\_profileSync\_side\_ITA ←

● プロセス再起動

\$/usr/bin/systemctl restart ky\_cobbler\_profileSync\_side\_ITA ↔

## 6.4 bootloader ファイルのダウンロード

ITA のオンラインインストール、オフラインインストールで Cobbler をインストールした場合 Cobbler の動作に必要な bootloader ファイルはダウンロードされません。 以下のコマンドで bootloader ファイルをダウンロードする必要があります。

\$ cobbler get-loaders

## 7 トラブルシューティング

No	内容
Q-1	機器一覧を登録した際、想定外エラーが表示されました。
A-1	ITA サーバーからデータリレイストレージへのアクセスに失敗しています。
Q-2	ITA の機器一覧で、Cobbler のプロファイルが表示されません。
A-2	Cobbler サーバーで Cobbler Sync を実行してください。
Q-3	ITA の機器一覧に登録した、MAC アドレスに対し、想定外の IP アドレスが割り当てられま
	す。
A-3	以下の原因が考えられます。
	① 機器一覧に登録した MAC アドレスが誤っている。
	② 複数の LAN ポートを持つ機器で、登録した MAC アドレスと異なる LAN ポートに接続
	している。
	③ 接続したネットワーク中に複数の DHCP サーバーが存在している。
Q-4	ITA の機器一覧に登録した機器の情報が、Cobbler の Systems に表示されません。
A-4	Cobbler サーバーで Cobbler Sync を実行してください。
Q-5	PXE ブートは起動したが、画面下に緑色の帯が表示されたままの状態で止まっています。
A-5	キックスタートファイルの記述が誤っている可能性があります。